


Windows 7

Configuration initiale de Wi-Free sur Windows 7

Suivez les étapes ci-dessous pour configurer votre ordinateur avec Windows 7 pour UPC Wi-Free.

ETAPE 1: Clic droit sur l'icône **Wi-Fi**





Wi-Free




upc


ETAPE 2: Ouvrez le Centre Réseau et partage




ETAPE 3: Choisissez **Gérer les réseaux sans fil**




ETAPE 4: Cliquez sur **Ajouter**



ETAPE 5: Choisissez **Créer un profil réseau manuellement**



- ETAPE 6:**
- Le nom du réseau est **UPC Wi-Free**
 - Choisissez le type de sécurité **WPA2-Enterprise**
 - Cliquez sur **Suivant**




The screenshot shows a window titled "Se connecter manuellement à un réseau sans fil". The main heading is "Entrer les informations relatives au réseau sans fil à ajouter". The form contains the following fields and options:

- Nom réseau : UPC Wi-Free
- Type de sécurité : WPA2 - Entreprise
- Type de chiffrement : AES
- Clé de sécurité : (empty text box) Masquer les caractères
- Lancer automatiquement cette connexion
- Me connecter même si le réseau ne diffuse pas son nom
Attention : si vous sélectionnez cette option, la sécurité de votre ordinateur peut courir un risque.

At the bottom right, there are two buttons: "Suivant" (highlighted in yellow) and "Annuler".

- ETAPE 7:** Cliquez sur **Modifier les paramètres de connexion**




The screenshot shows the same window as in step 6, but now displaying a success message: "UPC Wi-Free a été correctement ajouté." Below this message, a yellow box highlights the option:


→ **Modifier les paramètres de connexion**
Ouvre les propriétés de connexion pour me permettre de modifier certains paramètres.

At the bottom right, there is a button labeled "Fermer".


- ETAPE 8:**
- Choisissez l'onglet **Sécurité**
 - Cliquez sur **Paramètres**




- ETAPE 9:**
- Enlevez la coche **Vérifier le certificat du serveur**
 - Cliquez sur **Configurer**




- ETAPE 10:**
- Enlevez la coche **Utiliser automatiquement mon nom et mon mot de passe Windows d'ouverture de session (et éventuellement le domaine)**
 - Cliquez sur **OK**




- ETAPE 11:** Cliquez sur **OK**




ETAPE 12: Cliquez sur **Paramètres avancés**




- ETAPE 13:**
- Cochez **Spécifier le mode d'authentification**
 - Choisissez **Authentification utilisateur**
 - Cliquez **Enregistrer ident.**




ETAPE 14: Identifiez-vous avec votre **nom d'utilisateur My UPC** (normalement votre adresse e-mail) et votre **mot de passe Wi-Free** et cliquez sur **OK**




ETAPE 15: Cliquez sur **OK**




ETAPE 16: Cliquez sur **OK**



ETAPE 17: Cliquez sur **Fermer**



ETAPE 18: Cliquez sur l'icône Wi-Fi



ETAPE 19:

- Cliquez sur **UPC Wi-Free**
- Cliquez sur **Connecter**

