


Windows 8

Configuration initiale de Wi-Free sur Windows 8

Suivez les étapes ci-dessous pour configurer votre ordinateur avec Windows 8 pour UPC Wi-Free.

- ETAPE 1:**
- Clic droit sur l'icône **Wi-Fi**
 - Ouvrez le **Centre Réseau et partage**





Wi-Free




upc


ETAPE 2: Cliquez sur **Configurer une nouvelle connexion ou un nouveau réseau**



- ETAPE 3:**
- Choisissez **Se connecter manuellement à un réseau sans fil**
 - Cliquez sur **Suivant**



- ETAPE 4:
- Le nom du réseau est **UPC Wi-Free**
 - Choisissez le type de sécurité **WPA2-Enterprise**
 - Cliquez sur **Suivant**




The screenshot shows a window titled "Se connecter manuellement à un réseau sans fil". The main heading is "Entrer les informations relatives au réseau sans fil à ajouter". The form contains the following fields and options:

- Nom réseau : UPC Wi-Free
- Type de sécurité : WPA2 - Entreprise
- Type de chiffrement : AES
- Clé de sécurité : (empty text box) with a checkbox "Masquer les caractères" (unchecked).
- Lancer automatiquement cette connexion
- Me connecter même si le réseau ne diffuse pas son nom
Attention : si vous sélectionnez cette option, la sécurité de votre ordinateur peut courir un risque.

At the bottom right, there are two buttons: "Suivant" (highlighted in yellow) and "Annuler".

- ETAPE 5: Cliquez sur **Modifier les paramètres de connexion**




The screenshot shows the same window as in step 4, but now with a success message: "UPC Wi-Free a été correctement ajouté." Below this message is a yellow callout box with a green arrow icon and the text:


Modifier les paramètres de connexion
Ouvre les propriétés de connexion pour me permettre de modifier certains paramètres.

Below the callout box is a button labeled "Modifier les paramètres de connexion" (partially obscured by a "Capture Fenêtre" watermark). At the bottom right of the window is a "Fermer" button.


- ETAPE 6:**
- Choisissez l'onglet **Sécurité**
 - Cliquez sur **Paramètres**




- ETAPE 7:**
- Enlevez la coche **Vérifier l'identité du serveur en validant le certificat**
 - Cliquez sur **Configurer**




- ETAPE 8:
- Enlevez la coche **Utiliser automatiquement mon nom et mon mot de passe Windows d'ouverture de session (et éventuellement le domaine)**
 - Cliquez sur **OK**




- ETAPE 9: Cliquez sur **OK**




ETAPE 10: Cliquez sur **Paramètres avancés**




- ETAPE 11:**
- Cochez **Spécifier le mode d'authentification**
 - Choisissez **Authentification utilisateur**
 - Cliquez **Enregistrer ident.**




ETAPE 12: Identifiez-vous avec votre nom d'utilisateur **My UPC** (normalement votre adresse e-mail) et votre **mot de passe Wi-Free** et cliquez sur **OK**




ETAPE 13: Cliquez sur **OK**



ETAPE 14: Cliquez sur **OK**



ETAPE 15: Cliquez sur **Fermer**



- ETAPE 16:**
- Cliquez sur l'**icône Wi-Fi**
 - Vous êtes maintenant connecté avec **UPC Wi-Free**

